

fig. 3

qui peut être taché par le surplus de colle. Laissez sécher sous poids en prenant bien soin de mettre sous celui-ci une feuille de papier propre. Lorsque ce sera parfaitement sec (il faut parfois plusieurs heures), prenez, de chaque côté de la déchirure, le papier de soie qui n'a pas collé et tirez d'un coup sec. Surtout n'utilisez pas de ciseaux : c'est l'irrégularité même de la découpe qui fera se « fondre » la réparation. Pour mieux dissimuler encore celle-ci, massez au plioir afin de redonner du brillant au papier de couverture. Vous pouvez réparer plusieurs déchirures en même temps sur chaque plat, mais ne touchez pas au second avant que toutes les réparations du premier soient terminées.

II. — LE DOS EST ABIMÉ :

Calez le livre entre deux annuaires afin de travailler commodément (fig. 4). S'il est *légèrement déchiré*, soulevez chaque morceau avec la pince à épiler, encollez-le avec le petit pinceau, remettez-le soigneusement à sa place en vous aidant du bâtonnet à ongles, massez avec le plioir à travers le papier de soie.




fig. 4

Si le dos est *très craquelé et abîmé* : avec une petite éponge humide, humectez-le soigneusement. Pendant qu'il s'imprègne, coupez dans du papier blanc pour machine à écrire, par exemple, une bande (appelée « onglet ») qui aura exactement la longueur du dos et sa largeur, si les plats adhèrent encore parfaitement sur les côtés du livre, ou 1 cm. de plus si ceux-ci sont complètement ou partiellement détachés. Dans ce dernier cas, pour faire une réparation durable, vous avez intérêt à les enlever complètement en essayant de les décoller avec soin à l'aide de l'éponge humide. N'hésitez pas à recommencer plusieurs fois l'opération si nécessaire et, pendant ce temps, tracez à la règle et au crayon l'épaisseur exacte de votre dos sur l'onglet, bien au milieu, en laissant environ 5 mm de chaque côté. Avec la pince à épiler, détachez maintenant très soigneusement chaque parcelle du dos et posez-la bien à sa place sur celui que vous avez dessiné sur l'onglet. Encollez méticuleusement chaque parcelle et reposez-la sans déplacer les autres, comme si vous faisiez un puzzle. Massez avec le plioir à travers du papier de soie quand tout sera en place.

« onglet » pour le dos

dos à plat




fig. 5

Les plats doivent être décollés : posez-les le long du dos, à plat, en ayant soin de ménager un espace d'environ 1 ou 2 mm entre, afin de pouvoir plier la couverture par la suite (fig. 5). Massez l'ensemble à travers le papier de soie et mettez à sécher sous poids. Vous ne reprendrez votre travail que lorsque ce sera bien sec. Avec le plioir, cassez les bords du dos afin de le placer facilement (fig. 6). Reprenez le livre nu entre les annuaires (fig. 4) : avec le pinceau plat, encollez largement le dos ainsi que la première et la dernière page sur 5 mm environ. Posez votre couverture en faisant coïncider exactement le dos du livre formé de cahiers et le dos formé par la nouvelle couverture, massez très fort et longtemps à travers le papier de soie, non seulement le dos mais aussi le début de chacun des plats que vous aurez fait glisser, à leur place, entre les annuaires. La colle aura dépassé la réparation qui ne se verra plus en ouvrant le livre. Laissez sécher, le livre bien serré entre les annuaires.

« onglet » indiqué en clair




fig. 6