


Tuto de l'ALBUM PHOTOS PLIANT pour sac



Fournitures :


- Carton rigide mais pas trop épais (**3 fois** 11 cm x 9 cm)
- Cartonnette (**3 fois** 10,8 cm x 8,8) et (**3 fois** 10,7 cm x 8,7 cm)
- Tissu extérieur 33 cm x 14 cm
- Tissu intérieur 13,5 cm x 11,5 cm (**3 fois**)
- **2** morceaux de tissu de 12 cm x 6 cm pour les charnières
- Ruban 40 cm (à couper en deux)
- Du kraft gommé
- De la colle vinylique blanche
- Stylo effaçable Frixion PILOT (magique, le fer à repasser fait disparaître tous les traits)
- Un cutter
- Une règle

Tracer sur le carton rigide les différents rectangles en veillant à l'équerrage, pour cela tracer un trait de référence en bas du carton Dessiner ensuite une ligne correspondant à la hauteur (11 cm)



Puis représenter les différents cartons en dessinant la largeur (9 cm) et couper.

On obtient 3 cartons de 11cmx9cm.



Dans la cartonnette , couper : d'abord 3 rectangles de 10,8 cm x 8,8 cm.

Puis 3 rectangles de 10,7 cm x 8,7 cm, ces derniers évidés à 1,5 cm des bords pour former une fenêtre.



Vous obtenez ceci : 3 cartons de fond, 3 cartonnettes et 3 fenêtres



Coller les fenêtres sur le tissu intérieur.

Évider le centre du tissu en laissant 1 cm de rebord.

Dégager les angles en donnant un coup de ciseaux, attention à ne pas s'approcher trop près du bord.

Coller le tissu du rebord sur la cartonnette, mettre un **léger** point de colle dans les angles pour empêcher le tissu de s'effiloche.



Dégager les angles et coller le rebord du haut, attention à ne pas couper trop court, la marge correspond à l'épaisseur du carton.

Mettre une bande de kraft gommé pour renforcer le collage et ne pas gêner le passage de la photo.



Dégager les angles du bas comme précédemment.

Poser la cartonnette sur la fenêtre, bien **aligner en partant du bas** car elle est moins haute que la fenêtre.


Coller le rebord du bas puis des côtés.



Pour connaître l'espace de la charnière, il faut mesurer l'épaisseur du carton de fond + la cartonnnette + la fenêtre habillée. Ici nous obtenons 3 mm. Cette mesure varie selon l'épaisseur des cartons et des tissus.



Prendre le tissu extérieur, tracer au stylo effaçable un trait à 2 cm des bords.
Coller le premier carton de fond en suivant cet alignement.



Marquer la charnière à partir du carton, elle correspond à l'épaisseur des cartons 1 + l'épaisseur des cartons 2 + 1 mm de marge, c'est-à-dire $3 \text{ mm} + 3 \text{ mm} + 1 \text{ mm} = 7 \text{ mm}$. Collez le 2^e carton **après** ce trait.


Faire le même calcul pour la 2^e charnière qui recevra 3 cartons. Les deux premiers cartons correspondant à 7 mm, on ajoute l'épaisseur du troisième (3mm) + 1 mm de marge, cela nous donne 11 mm.

Dégager les angles, coller le rebord du haut, puis du bas.



Prendre le tissu charnière de 12 cm x 6 cm, faire un rentré de 0,5 cm en haut et en bas, coller.

Coller cette charnière entre les deux cartons, bien marquer le creux central, attention à ne pas mettre trop de colle, cela tacherait le tissu extérieur.




Faire une entaille au cutter au milieu du carton central, mettre une **pointe** de colle sur le tissu pour éviter l'effilochage et passer un ruban **de l'extérieur vers l'intérieur**.



Coller le ruban sur le carton intérieur et krafter.

Sur le troisième carton, face interne coller l'autre morceau de ruban et krafter.



Coller les fenêtres sur les cartons de fond, veiller à l'alignement.



Recouper les photos à la bonne dimension et les glisser par le haut.

Et voilà c'est fini !!! Reste plus qu'à l'offrir...

Ce tutoriel s'adresse surtout aux débutantes, si malgré mes soins il n'est pas clair, vous pouvez me contacter, j'essayerai de répondre à vos questions.

Bon Cartonnage,

Rabia