

Liste du matériel:


- Hameçon fort de fer en taille 14
- Fil de montage 8/0 noir
- Fil de cuivre
- Fil Uni 3/0 rouge pour le corps
- Plume de perdrix grise
- Vernis U.V.

Loisirs et Pêche—Bernard Maillet

16. avenue de Genève—74000 ANNECY

www.loisirsetpeche.com

Les Fiches de Montage: La Perdrix



1. Amener le fil de montage à la courbure et fixer le brin de fil de cuivre.



2. Fixer en suite un brin de Uni 3/0 rouge et l'enrouler par une succession d'aller/retour afin de former un corps dodu. Bloquer le brin de Uni 3/0 et cercler avec le cuivre.



3. Choisir à ce stade de vernir (ou non) le corps à l'aide du vernis U.V.. Ici, le corps est verni.



4. Enlever tout le duvet de la plume de perdrix et la fixer par le pied. L'enrouler sur 2 ou 3 tours en prenant soin de rabattre les fibres à chaque enroulements.



5. S'aider éventuellement du fil de montage pour accentuer l'inclinaison des fibres. Nœud final. Mouche terminée.