

FOURNITURES : Du papier d'emballage. Un morceau de carton de 25×12,5 cm. Un morceau de fourrure (vraie ou synthétique) de 23×60 cm. 200 g de kapok. Deux petits ronds en feutre noir. 32 nettoie-pipes.

EXÉCUTION

Tailler les différents morceaux du patron dans le papier d'emballage ainsi :

TÊTE : Faire un carré de 10 cm de côté. Marquer les coins des lettres A, B, C et D, en ordre successif et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans le coin D, retirer un petit carré de 3,5 cm de côté. Marquer les deux nouveaux coins ainsi formés par les lettres X et O, le point O devant se trouver plus près du coin C. Le coin A est le bout du nez, le coin B le haut de la tête, et C à O la ligne formant la base du cou. Arrondir les coins X et B avec les ciseaux. Cela donne le patron de la moitié de la tête. Le coller sur le carton et découper en suivant les contours.

SOUFFLET DE LA TÊTE : Couper un morceau de papier de 12,5×5 cm. Plier en deux dans le sens de la longueur et tailler du milieu du bord non plié, une ligne incurvée s'arrêtant dans l'angle du papier. Faire de même sur l'autre côté. On aura un morceau en forme de D. L'ouvrir. Coller ce morceau de patron sur le carton et tailler en suivant les contours du patron.

Poser le patron de la tête et le patron du soufflet sur la fourrure, et tailler en prenant soin de bien découper les morceaux dans le même sens de la fourrure (le poil doit se trouver dans le sens museau vers l'arrière). Pour le corps, tailler dans la fourrure un morceau de 18×18 cm. Tailler 2 morceaux de fourrure pour la tête. Tailler un morceau pour le soufflet.

Pour les pattes, tailler 4 morceaux de 7,5×7,5 cm. Pour la queue, tailler un morceau de 7,5×7,5 cm. Plier le morceau de la queue en deux dans la longueur et arrondir les coins à une extrémité. Pour les oreilles, tailler 4 morceaux de 7×7 cm. Avec les ciseaux, tailler en pointe une extrémité des 4 morceaux des oreilles.

Prendre le morceau du corps, le plier en 2, endroit contre endroit, faire la couture dans la longueur, puis froncer une des extrémités pour former l'arrière-train. Fermer complètement ce côté en serrant bien. Retourner le corps sur l'endroit. Bourrer de kapok. Faire un petit ourlet au cou et fermer complètement.

Coudre les 2 morceaux de la tête ensemble du point A jusqu'au point O. Coudre le soufflet entre les points A et C. Ces coutures étant à faire endroit contre endroit, retourner l'ouvrage une fois les coutures terminées. Bourrer de kapok, puis fermer complètement la tête et la coudre au corps.

Faire les 4 pattes de la même manière : plier le morceau de la patte en deux, endroit contre endroit, et faire la couture dans la longueur, retourner sur l'endroit. Froncer une des extrémités, serrer et bien fermer. Bourrer de kapok, et au milieu piquer 8 nettoie-pipes tordus ensemble. Fermer l'autre extrémité. Pour les pattes arrière, faire une fente de 3 cm de chaque côté de l'arrière-train, et glisser l'extrémité de la patte ; incliner la patte presque à l'horizontale et la coudre dans cette position. Faire de même avec l'autre patte. Pour les pattes de devant, faire dans le corps deux fentes de 3 cm, à 2,5 cm sous le cou et dans le sens vertical. Glisser dans cette fente l'extrémité de la patte, l'épingler, et poser de même l'autre patte avant. S'assurer que le chien a bien son équilibre, et au besoin, changer légèrement la position des pattes avant. Puis les coudre solidement.

Pour la queue, plier en deux dans la longueur, arrondir une extrémité et faire la couture, retourner sur l'endroit, bourrer de kapok et coudre au corps.

Pour les yeux, coudre 2 petits ronds de feutre noir ou bien des boutons ronds.

Broder le museau avec du coton noir au passé plat.

Pour les oreilles, coudre 2 morceaux de fourrure l'un sur l'autre, endroit contre endroit, laissant le côté rectiligne ouvert retourner sur l'endroit. Glisser un peu de kapok à l'intérieur et coudre sur le côté de la tête.

Nouer un ruban ou un collier autour du cou de l'animal.