

BODY MEASUREMENTS IN INCHES

SINGLE SIZES	00	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
BUST	31	32	33	34	35	36	37.5	39	40.5	42.5	44.5	46.5	48.5	50.5	52.75	55	57.25	59.5
WAIST	23	24	25	26	27	28	29.5	31	32.5	34.5	36.5	38.5	40.5	42.5	44.75	47	49.25	51.5
HIPS	34	35	36	37	38	39	40.5	42	43.5	45.5	47.5	49.5	51.5	53.5	56	58.5	61	63.5

APPROXIMATE FINISHED GARMENT MEASUREMENTS - IN INCHES

SINGLE SIZES	00	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
WAIST	25	26	27	28	29	30	31.5	33	34.5	36.5	38.5	40.5	42.5	44.5	46.75	49	51.25	53.5
HIPS	37	38	39	40	41	42	43.5	45	46.5	48.5	50.5	52.5	54.5	56.5	59	61.5	64	66.5
INSEAM	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50
SIDE SEAM*	40.75	41.00	41.25	41.50	41.75	42.00	42.25	42.50	42.75	43.00	43.25	43.50	43.75	44.00	44.25	44.50	44.75	45.00
TOTAL CROTCH	20.8	21.4	22.0	22.63	23.25	23.88	24.50	25.13	25.75	26.38	27.00	27.63	28.25	28.88	29.50	30.13	30.75	31.38

*Not including waistband.

Drafted for woven, bottom-weight fabrics. Size guide is based on the suggested design & wearing ease for this style. You can also choose your size according to your desired finished garment measurements and personal fit preferences. Blend between sizes as needed. For best results, sew a test garment to adjust your pattern as needed.

1. Imprimez, collez et découpez le motif.
2. Découpez l'entoilage pour la ceinture et repassez.
3. Avec les jambes avant du pantalon, pliez en deux, repassez et cousez $\frac{1}{4}$ " vers le bas. Repassez la couture vers le milieu devant. Comme autre option, vous pouvez appuyer sur la couture loin du centre devant. Cela dépend de ce que vous voulez.



4. Pliez la poche vers le bord extérieur sous $\frac{1}{2}$ ". Piquez-le jusqu'à la doublure du sac de poche. Arrosez autour des autres zones pour maintenir la parementure en place.



5. Pliez le bord du sac de poche face à $\frac{1}{2}$ ", épinglez en place sur la doublure du sac de poche. Piquez, puis faufilez autour du bord opposé.



6. Cousez le milieu du devant jusqu'à l'encoche.

7. Mettez votre fermeture éclair. Voir [comment installer un poteau de fermeture à glissière](#) pour le processus de fermeture à glissière si nécessaire!

8. Épinglez votre sac de poche sur le côté avant. Piquez, coupez et appuyez vers le bas. Vous pouvez surpiquer le bord si vous le souhaitez, mais ce n'est pas nécessaire.



9. Endroit contre endroit, épinglez l'autre sac de poche à celui que vous venez de coudre. Piquez autour du bord incurvé. Pour finir le bord brut, utilisez une surjeteuse, un point zigzag ou un bord dentelé.



10. Endroit contre endroit, épinglez la couture centrale du dos et cousez.




11. Épinglez le devant et le dos ensemble au niveau des coutures latérales et de la couture d'entrejambe, puis cousez.



12. Épinglez et cousez votre ceinture ensemble. Assurez-vous de ne pas confondre la ceinture gauche et la ceinture droite.



13. Pliez votre boucle de ceinture en deux et cousez. Retournez le côté droit, repassez et surpiquez.



14. Épinglez les boucles de ceinture sur le côté, à l'avant et à l'arrière. Maintenant, épinglez la ceinture en faisant correspondre les coutures latérales et cousez.



15. Épinglez et cousez la doublure en laissant les passants de ceinture libres.



16. Appuyez sur la ceinture et repliez les bords bruts et surpiquez tout autour. Une fois la bande surpiquée, épinglez les boucles en place, puis surpiquez les boucles vers le bas.

17. Pliez l'ourlet $\frac{1}{4}$ " puis $\frac{3}{4}$ ".

18. Pour finir le haut, vous avez trois options : coudre un crochet et un œillet, un bouton-pression ou un bouton. Pour le mien, j'ai fait deux crochets et yeux.