

**Pratique** le patron gratuit



**EN BALADE**

Une robe bain de soleil à bretelles nouées sur les épaules, boutonnage devant et large volant dans le bas.

**ROBE BAIN DE SOLEIL** (pour poupées de 40 cm de hauteur)

■ **METRAGES ET FOURNITURES**

. Cotonnade imprimée : 0,50 m en 140

. Un peu de velcro

■ **COUPE**

Placer les pièces du patron sur la cotonnade imprimée en respectant le droit fil. Prévoir 1/2 cm pour les coutures et 2 cm pour l'ourlet.

■ **ASSEMBLAGE**

Plier les bretelles n°1 en deux, endroit contre endroit, piquer, retourner par les extrémités restées ouvertes. Bâter les bretelles sur le dessus du devant n°2 du corsage en les dirigeant vers le bas et en faisant coïncider les lettres "A-B". Bâter le dessous du corsage endroit contre endroit du dessus, piquer le long du bord des devants, du décolleté et des entournures en prenant les bretelles dans la couture puis retourner. Caler l'extrémité restée libre des bretelles sous le bord du décolleté dos en faisant coïncider les lettres "C-D". Plier les noeuds n°3 en deux contre l'endroit, piquer tout autour en réservant une ouverture puis retourner. Fermer l'ouverture à points glissés en réunissant les bords. Froncer les noeuds entre les lettres "E-F" à la dimension comprise entre ces mêmes lettres sur les bretelles. Caler les noeuds sur ces dernières, à points arrière en faisant coïncider les lettres "E-F". Faire un ourlet rentré surpiqué au bas du volant n°4 ; froncer le haut de celui-ci à la mesure du bas du volant n°5. Réunir ces volants entre eux en faisant coïncider les lettres "G", bâter le rentré des devants contre l'envers et les rabattre au niveau de l'ourlet. Froncer le haut du volant n°5 à la mesure du bas du corsage. Monter le dessus du corsage à la jupe froncée puis rabattre le dessous contre l'envers. Broder les boutons et coudre les boutons sur les devants.



