

# Panier rond galbé, avec pied et anse alsacienne

## 1. Le fond

- 1.1 La croisée avec 3X3 bâtons de 7 mm, le diamètre attendu est 18 cm.
- 1.2 Ligature de la croisée et partage des brins de fond  
Deux brins de même grosseur et longueur, entaillés ; deux tours de ligature puis partage des brins, trois tours.
- 1.3 Tressage du fond en super à 2 brins
- 1.4 Epluchage du fond et coupe des bâtons de fond
- 1.5 L'épluchage en dessous, couper les bâtons de fond à ras.

## 2. Tressage de la corbeille.

- 2.1 Préparation des 24 montants épointés, attention à la courbure.
- 2.2 Fixation des montants le long des bâtons de fond.  
Relever les montants, 4 par 4 à l'opposé.  
Ligature pour la « cage à oiseau »,
  - 2.3 Torche de base à 3 brins  
Commencer par l'extrémité fine, 3 brins, devant deux, derrière un.  
Bien serrer sur les montants pour donner la forme du panier.  
Bien gérer la forme (ouverture) que vous désirez.
  - 2.4 Clôture en crocane  
Les brins du même diamètre que les montants, ou plus petits.  
Installer de droite à gauche, un brin à chaque montant en décalant vers la gauche.  
Ensuite tresser de gauche à droite, devant un, derrière un.  
Attention de toujours prendre le brin juste en-dessous. Hauteur souhaitée : 20 cm.
  - 2.5 Torche sous bord à 3 brins  
Trois brins de grosseur identique. Commencer par la cime, devant deux, derrière un.  
Puis poursuivre la torche avec 3 autres brins, aboutage par les pieds. Bien bloquer les cimes à la fin en piquant.

## 3. La bordure supérieure du panier

- 3.1 Bord ordinaire à 4 derrière 2
- 3.2 Finition de la bordure, couper l'extrémité des montants.
- 3.3 Les extrémités (des montants) serviront pour le pied du panier.
- 3.4 Epluchage de la bordure et du panier



# Panier rond galbé, avec pied et anse alsacienne

## 4. Le pied du panier

4.1 Epointer l'extrémité des montants, bien mouiller, et avant-trou au poinçon pour les 24 montants.

4.2 Mise en forme des montants

4.3 Torche à 3 brins à 1 place

Trois brins, derrière deux, devant un. Deux tours de torche.

4.4 Bord ordinaire à 4 derrière 2

Devant trois, derrière un de gauche à droite.

## 5. Anse alsacienne

5.1 Mise en place de la sous-anse.

Gros brin d'osier, Dia. 11 mm.

5.2 Préparation et mise en place des brins d'anse.

Prévoir 8 à 10 brins.

5.3 Garnissage de la sous anse. Les brins terminent de l'extérieur vers l'intérieur.

5.4. Ligature croisillon des brins d'anse.

**Panier terminé. Bravo !!**

## 6. Fournitures :

6	Bâtons de dia. 7 mm, longueur 22 cm
2	Brins longs et fins : Ligature des bâtons de croisée
8 brins	Tressage en super du fond
24 montants	Assez forts. Les extrémités seront ensuite utilisées pour le pied du panier
24 brins	Crocane
15 brins	Torches : de base, et sous bordure. Ensuite pour le pied.
1	Un gros brin pour la sous-anse.
10 brins	Anse alsacienne, si possible semblables.

## Vocabulaire technique :

Bâtons de croisée

Ligature

Tressage en super

Montants

Cime et pied d'un brin d'osier

Tressage en crocane

Torche à 3 brins

Clôture

Bordure

Sous-anse

Brin d'anse