

MODÈLE 48

FOURNITURES

"CORDONNET 6 brins" n° 20 ; 1 jeu d'aiguilles n° 2 ; 1 crochet en acier n° 1.00.

Le châle mesure environ 100 cm x 45 cm et se commence par le grand côté.

Monter 14 m. et tric. en suivant le schéma de la page 49 en rép. le nombre de fois indiqué, les m. comprises dans les traits gras ; les rangs pairs, non représentés, se tric. à l'env. Sur l'env. de l'ouvrage, sur les 2 jetés consécutifs, tric. 1 m. end. et 1 m. env. Après le 70^e rang, le schéma continue page 50. Après le 166^e rang, fermer les m. à l'aide du crochet en regroupant en 1 m.s. le nombre de m. indiqué sur le schéma (167^e rang) et en faisant suivre chaque m.s. de 7 m.l. Compléter les 2 autres côtés du châle avec des arceaux réalisés comme suit : * 1 m.s., 7 m.l., sauter 3 rangs * rép. de * à *. Couper et arrêter le fil. A l'aide du crochet, nouer des longueurs de fil de 25 cm environ dans chaque arc. de 7 m.l. pour former les franges, comme on peut le voir sur la photo.

Encore de nouvelles idées avec ce grand col, et ce châle souple agrémenté de franges. Le col, que nous vous conseillons de réaliser en blanc ou ivoire, sera apprécié de toutes, les plus jeunes et les moins jeunes d'entre vous ; le châle, que vous tricoterez dans les coloris de votre choix, apportera à votre tenue, un ton de raffinement et de romantisme. Pour les réaliser facilement, suivez les schémas des pages 48 et 49.



48



48

Explications et illustration
page 62

MODÈLE 48

LEGENDES DES GRILLES

A = glisser 1 m. en la prenant comme si l'on voulait la tricoter à l'envers.

R = 1 m. endroit.

V = 1 m. torse (1 m. end. prise sur l'arrière).

L = 1 m. env.

Ü = Surjet simple (glisser 1 m. à l'end., tric. la m. suivante à l'en droit. Rabattre la m. glissée sur la m. tricotée à l'aide de l'aiguille gauche).

Z = tricoter 2 m. ens. à l'end.

I = 1 jeté (enrouler le fil sur l'aiguille de droite, et tric. la m. suivante).

2 = Dans la même m. tric. une fois 1 m. end., 1 m. env.

▲ = Surjet double (1 m. glissée sans la tricoter. Tric. les 2 m. suivantes ensemble à l'end. Rabattre la m. glissée par-dessus à l'aide de l'aiguille gauche).


■ = Surjet triple/fantaisie (2 m. glissées sans les tric., tric. les 2 m. suivantes ensemble à l'end. et sur cette m. rabattre les 2 m. glissées.

+ = glisser sur l'aiguille droite, la 1ère, ou les 2 dernières m. (selon indication), sans



ou encore les 3 premières m. du rang (selon indication), sans les tric. puis tric. normalement. Si près de + il y a un chiffre, (par ex. 4+), cela veut dire qu'il faut tric. 4 m. end.

● = glisser sur l'aiguille droite la dernière m. du rang préc., ou les 2 dernières m. (selon indication), sans les tric. Si ● est entouré, tric. en m. end. la dernière ou les 2 dernières m. sinon continuer à tric. normalement.



Continue page 50

Modèle 48

