

Downton : bonnet avec un petit air rétro

Un modèle knitsofacto

Traduction par Christine73

Tailles : bébé, petit enfant, enfant, ado, adulte 1, adulte 2



Ce bonnet Downton a été imaginé en se basant sur un modèle bébé "vintage WW1". Tricoté avec un point de damier douillet, il a une bande de côtes à l'intérieur du revers en jersey envers pour le maintenir sur la tête. Un tricot pour la maman et l'enfant qui est parfait pour un jour d'hiver. Il faut juste 100 à 150 g de laine *double knit* (DK).

Suggestions de fil

- Extra Fine Merino wool Dk de Sublime yarns.

Vous aurez besoin de 1 (1, 1, 2, 2, 2) pelotes de 50 g coloris A, et d'une pelote de 50 g coloris B pour le revers.

Aiguilles

- Aiguille circulaire N° 3,25 (ou d'un numéro adéquat pour obtenir la tension indiquée) longues de 40 cm pour les petites tailles ou de 60 pour les plus grandes.
- Aiguilles droites N° 3,25 (ou d'un numéro adéquat pour obtenir la tension indiquée), 1 paire (en option).

Autres fournitures

- Marqueurs
- Une aiguille à laine

Tension

24 m. x 40 rgs environ pour un carré de 10 cm de côté en point de damier.

Connaissances requises

- Monter des mailles en les tricotant
- Tricoter en rond
- Relever des mailles
- Tricoter en mailles envers
- Bloquer un tricot

Abréviations

m. (endr., env.) : maille (endroit, envers)

(2 m. endr., 2 m. env.) : répéter ces 4 mailles

(2 m. env., 2 m. endr.) : répéter ces 4 mailles

Sommet du bonnet, tricoté à plat.

Avec les aiguilles 3,25 et le coloris A, monter 24 (26, 28, 30, 32, 34) mailles.

Je vous recommande un montage qui vous aidera à relever des mailles plus tard le long de ce bord, comme le montage des mailles en les tricotant.

Rang 1 (endroit) : (2 m. endr., 2 m. env.), répéter jusqu'à ce qu'il reste 0 (2, 0, 2, 0, 2) mailles, 0 (2, 0, 2, 0, 2) m. endr.

Rang 2 (envers) : 0 (2, 0, 2, 0, 2) m. env., (2 m. endr., 2 m. env.) jusqu'au bout du rang.

Rang 3 : (2 m. env., 2 m. endr.), répétez jusqu'à ce qu'il reste 0 (2, 0, 2, 0, 2) mailles, 0 (2, 0, 2, 0, 2) m. env.

Rang 4 : 0 (2, 0, 2, 0, 2) m. endr., (2 m. env., 2 m. endr.) jusqu'au bout du rang.

Répétez 9 (10, 11, 12, 13, 14) fois de plus, en tricotant le dernier rang avec l'aiguille circulaire si vous avez tricoté avec des aiguilles droites jusque-là. Il y a 40 (44, 48, 52, 56, 60) rangs.

Ne pas tourner.

Côtés, tricoté en rond.

L'envers du tricot face à vous, continuez avec l'aiguille circulaire : de façon régulière, relevez et tricotez à l'envers 24 (26, 28, 30, 32, 34) mailles sur le côté gauche du sommet du bonnet 24 (26, 28, 30, 32, 34) mailles sur le montage, et 24 (26, 28, 30, 32, 34) mailles sur le bord droit du sommet du bonnet. On obtient 96 (104, 112, 120, 128, 136) mailles.

Mettre un marqueur.

Rangs 1 et 2 : 0 (2, 0, 2, 0, 2) m. env., (2 m. endr., 2 m. env.) jusqu'à ce qu'il reste 0 (2, 0, 2, 0, 2) mailles, 0 (2, 0, 2, 0, 2) m. endr, glisser le marqueur.

Rangs 3 et 4 : 0 (2, 0, 2, 0, 2) m. endr., (2 m. env., 2 m. endr.) jusqu'à ce qu'il reste 0 (2, 0, 2, 0, 2) mailles, 0 (2, 0, 2, 0, 2) m. env., glisser le marqueur.

Répéter les rangs 1 à 4 3 (4, 4, 5, 5, 6) fois de plus, puis les rangs 1 et 2 1 (0, 1, 0, 1, 0) fois de plus.

Il y a 18 (20, 22, 24, 26, 28) rangs.

Rang suivant

- Bébé, enfant, adulte 1 : (2 m. env., 2 m. endr.) jusqu'au bout du rang.
- Petit enfant, ado, adulte 2 : (2 m. endr., 2 m. env.) jusqu'au bout du rang.

Répéter ce rang 9 (9, 11, 11, 13, 13) fois de plus pour avoir une bande de côtes 2x2.

Revers, tricoté en rond.

Tricotez 2 rangs en jersey envers (tricoter chaque maille à l'envers).

Prendre le fil de couleur B, et toujours avec l'envers face à soi, tricotez 30 (32, 34, 36, 38, 40) rangs de plus en jersey envers (tricotez chaque maille en jersey envers).

Rabattre les mailles. Rentrer les fils. Retourner le bonnet sur l'endroit et plier le revers (voir les photos).

Bloquer légèrement.



Note : le revers peut rouler sur lui-même, mais les personnes qui ont testé le modèle ont indiqué que ce n'était pas le cas quand le bonnet était porté.